

# DirectCloud-TALK

プロキシサーバーをご利用のお客様へ

  
DirectCloud



株式会社ダイレクトクラウド

2016年8月3日 更新

1. プロキシをご利用のお客様へ
2. プロキシの設定方法

## 1. プロキシサーバーの設定を行う

HTTPプロキシ対応が必要

SOCKSプロキシ対応が必要 (SOCKS 4 対応)

## 2. DNSサーバーから下記のサイトへ接続が可能にする

下記のサイトにDNS検索可能が必須

ec2-54-248-74-9.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

ec2-54-238-126-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

talkmanager.directcloud.jp

# プロキシの設定方法 – クライアント設定

種類	使用するプロキシのアドレス	ポート
HTTP(H):	172.32.100.10	: 3128
Secure(S):	172.32.100.10	: 3128
FTP(F):	172.32.100.10	: 3128
Socks(C):	172.32.100.8	: 1080

すべてのプロトコルに同じプロキシ サーバーを使用する(U)

- プロキシを使うクライアントは左図のように HTTP, HTTPS, SOCKSの入力欄にプロキシのアドレスをご入力ください
- PAC（proxy auto-config）ファイルを利用する場合は HTTP, HTTPS, SOCKSが設定されていることをご確認ください。

## ※ご注意

HTTPプロキシのポート、SOCKSプロキシのポートの番号が同じ場合は、衝突される場合があります。それぞれのポート番号は個別に設定してください。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定

自動構成  
自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。

設定を自動的に検出する(A)

自動構成スクリプトを使用する(S)

アドレス(R):

プロキシ サーバー

LAN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません)(X)

アドレス(E):  ポート(T):

ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)

# プロキシの設定方法 – 弊社サービス（ドメイン）へのアクセスを許可

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\LeeYoungGeun>nslookup talkmanager.directcloud.jp 8.8.8.8
サーバー: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

権限のない回答:
名前: talkmanager.directcloud.jp
Address: 54.248.74.9

C:\Users\LeeYoungGeun>
```

- 弊社ドメインへのアクセスを許可  
以下のドメインへアクセスを許可してください。

ec2-54-248-74-9.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

ec2-54-238-126-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

talkmanager.directcloud.jp

- nslookup コマンドを使ってDNSサーバーへ問い合わせ、ドメイン名からIPアドレスを調べることができるかご確認ください
- コマンド入力は下の例を参考にしてください

例

nslookup + ドメイン名 + DNSサーバーアドレス



有難うございます。

©DirectCloud